
ATD & ATC Software

Software Eröffnungsbildschirm / Software Front Screen




Bitte Datenschnittstelle per „Data Collection“ auswählen

Please open the PC port by selecting „Data Collection“

ATD & ATC Software

Software Eröffnungsbildschirm mit einfachen Statistik Angaben

Software screen with up-front statistical data



Data Collection

Create a new report **Begin/Continue** Pause/Stop Delete Records Save Export to Excel file Export Report Print Report Close Window

collect system

Report No. 090606065363 Report Date 05.05.2009 Tested by username1 Awaiting --Note

Status	No.	Date & Time	Project Name	Value	Unit

☐ All Statistic on last 5 records Chart diagram

Statistic on all Max. Value Min. Value **Standard Deviation** **Mean Value**

Now is under collecting.....


Start der Datenübertragung durch Betätigung der Taste „Begin/Continue“

Start of data transfer by pressing „Begin/Continue“

ATD & ATC Software

Anzeige der Messergebnisse

Display of the measured values




Nur für TF / TG - Only TF / TG series:

Zum Herunterladen der im Gerät gespeicherten Messdaten: Durch Druck der „READ“ Taste

Download of stored values in the instrument by pressing the “READ” button

ATD & ATC Software


Anzeige der Grafik / Display of the graph



ATD & ATC Software


Exportieren nach MS Excel

Export function to MS Excel



ATD & ATC Software

Anzeige der Excel Daten / Display of the Excel values



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Status	No.	Date & Time	Ausgangs/Project Name	Value	Unit										
2	True	1	2010-05-18 09:07:52 AM	Magnetic type	245	µm										
3	True	2	2010-05-18 09:07:54 AM	Magnetic type	245	µm										
4	True	3	2010-05-18 09:07:55 AM	Magnetic type	245	µm										
5	True	4	2010-05-18 09:07:56 AM	Magnetic type	245	µm										
6	True	5	2010-05-18 09:07:58 AM	Edible current type	424	µm										
7	True	6	2010-05-18 09:08:02 AM	Edible current type	422	µm										
8	True	7	2010-05-18 09:08:04 AM	Magnetic type	249	µm										
9	True	8	2010-05-18 09:08:05 AM	Magnetic type	0	µm										
10	True	9	2010-05-18 09:08:10 AM	Magnetic type	0	µm										
11	True	10	2010-05-18 09:08:20 AM	Magnetic type	0	µm										

Viel Erfolg in der Verwendung !

All the best for your measurements !

Ihr / Your SAUTER Team